



ПАРКА ДЛІ МАЛЬЧИКА ●●



plak-/lijmvlak – niet afknippen =
линия соединения/склейки – не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ И РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

Как определить размер

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по предоставленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но важно знать: в выкройки, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести измене-

ния в выкройки – удлинить или укоротить детали соответственно.

Обратите внимание

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

Как выполнять измерения

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка. Прибавьте к измерению ок. 2 см, если вы не любите слишком прилегающую по талии одежду.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от уровня седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания

шеи, через выступающую точку груди до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке до запястья.

7. Длина юбки

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.





Таблица размерных признаков детских фигур (мальчики и девочки)

Рост	Дети															Подростки									
	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176		
Обхват груди	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88		
Обхват талии	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74		
Обхват бедер	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92		
Длина спины до талии	13	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5		
Размер	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176		
Обхват головы	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55	55,5	56	56	56	57	58		



Как перенести выкройки деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет – например черный, зеленый, оранжевый или синий.

Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Как копировать детали

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на выкройках. Красная линия между двумя знаками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.


Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.

СЛОВАРЬ:

Patroneel = половина детали

Gespiegeld patroondeel = зеркально скопированная часть




m.a. stofvouw = средняя линия, сгиб
spiegellijn = ось симметрии

Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая контрольные знаки.


СЛОВАРЬ: aansluitlijn = линия соединения; recht van draad = направление нитей основы; figuurnaad = вытачка; middenachter = задняя средняя линия.



Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены отделочные швы и т. п. В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.


СЛОВАРЬ: zijnaad = боковая линия; doorknijplijn = линия разреза; middenachter = средняя линия; afknijplijn = подрезать.



Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например клапан кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

СЛОВАРЬ: 16 cm breed = ширина 16 см; 10 cm lang = длина 10 см; vouwlijn = линия сгиба



Сколько нужно материала?


Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.

- Если материал имеет **крупный рисунок**, а также рисунок в клетку или полоску, ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов так, чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;
- принт/монораппорт** – это один крупный рисунок на материале;
- важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и отгладить ткань перед раскроем.

Расположение выкроек на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса или рисунок ткани.

СЛОВАРЬ: stofvouw = сгиб материала; recht van draad = направление нитей основы/направление петельных столбиков; zelfkant = кромка материала



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы. Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке ткани.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуется выкроить несколько раз.

Раскрой деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромка материала

Обработанный край материала.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

СЛОВАРЬ: stofbreedte 70 cm = ширина сложенного материала 70 см; stofvouw = сгиб материала; zelfkant = кромки материала




Припуски на швы и подгиб

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы. Поэтому при выкраивании к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см – к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см – припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см;
- 2 см – по окату рукава;
- 2 см – для остальных швов;
- 3–6 см на подгиб низа;
- 1 см – по периметру прямоугольных деталей.

Закрепляющая строчка


Припуски швов могут закрепляться строчками – настрачиваться: подрезать припуски швов на разную ширину, заутюжить их на обтачку, подкладку или указанную деталь, проложить с лицевой стороны машинную строчку.



Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса, при этом закрепляющая строчка прокладывается с лицевой стороны изделия точно в шов притачивания.

СЛОВАРЬ: beleg = подкладка пояса in de naad stikken = строчка в шов




platstikken = настроченный шов

Подгонка застежки-молнии по длине


Разъемная застежка-молния

Подрезать верхние концы лент разъемной застежки-молнии на одинаковую величину. Выполнить плотные закрепки у верхних звеньев застежки-молнии.



Обычная застежка-молния


Неразъемную застежку-молнию подрезают у нижнего конца. Выполнить плотную закрепку на уровне, определяющем новую длину застежки-молнии. Подрезать застежку-молнию на 1,5 см ниже закрепки.



ШИТЬЕ ТЕХНОЛОГИЯ


КРОМКА ДЛЯ ШВОВ

Срезы горловины, проймы и плечевые срезы деталей из эластичных материалов не должны растягиваться. Поэтому для укрепления этих срезов используется специальная узкая клеевая лента — кромка для швов. Горячим утюгом приклеить кромку клеевой стороной к изнаночной стороне детали вдоль или поверх линии указанного среза.




НАДСЕЧКА ПРИПУСКОВ ВДОЛЬ ШВОВ

Надсечь припуски указанного шва в нескольких местах, не доходя до строчки 2 мм.



НАДСЕЧКИ В УГЛАХ

Надсечь припуски указанных швов в углу по биссектрисе угла, не доходя до строчки 2 мм.



СКЛАДКИ


Перенести линии складок с выкройки на деталь с помощью копировальных стежков. Расположить деталь лицевой стороной вверх. Заложить складку в направлении, указанном стрелкой, перегибая материал по намеченным линиям. Заколоть складку булавками.




Наметать припуск складки по соответствующему срезу детали. Аналогично заложить другие складки.

ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ


Стачать срезы деталей изделия до метки, определяющей длину застежки.




Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались строго на линии шва, и приметать мелкими прямыми стежками. Закрывать застежку-молнию, чтобы проконтролировать, что обе части застежки-молнии находятся на одном уровне. Уровень верхнего конца другой части застежки-молнии можно отметить булавкой на соответствующем припуске застежки.




Наложить и приметать вторую часть застежки-молнии по аналогии с первой.




Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания застежек-молний или однорозжувую лапку и расположить ее как можно ближе к звеньям застежки, отгибая их.



Притачать одну часть застежки-молнии сверху вниз, прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями (т. е. по линии шва изделия). Притачать вторую часть застежки-молнии снизу вверх, также прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями.




Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать (при необходимости) лишнюю длину застежки-молнии. Настроить ленту застежки-молнии по припускам шва (не обязательно).




ЗАСТЕЖКА БРЮК С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ И ОТКОСКОМ


Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.




Стачать средние срезы передних частей брюк от застежки и не доходя до шаговых срезов ок. 3 см. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.




Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.



Перегнуть откосок вдоль посередине изнаночной стороной наружу и обтачать нижние срезы детали. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии.




Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, совмещая средние линии. Расправить края застежки, сметать или сколоть их.




Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки, прокладывая строчку на расстоянии 2 см от края застежки.


Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.




ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ




Сложить рукав вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совмещая продольные срезы. Сколоть булавками, сметать, а затем стачать продольные срезы; шов разутюжить или заутюжить. Вывернуть рукав на лицевую сторону.



Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для последующего получения посадки по окату рукава.




Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные метки и со стороны рукава вколоть нижний участок оката рукава в пройму до контрольных меток. Стянуть верхний участок оката рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы.




Равномерно распределить посадку по окату рукава. Приколоть окат рукава в точке плечевого шва. Со стороны рукава вколоть верхний участок оката рукава в пройму. Вметать рукав в пройму (со стороны рукава) с посадкой в верхней части оката. Аккуратно сутюжить посадку по окату рукава так, чтобы передний край подошвы утюга заходил за линию шва на 1 см.

Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва, при этом надо следить за тем, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие). Если ширина шва втачивания рукава была больше 1 см, подрезать шов до этой величины. Шов втачивания рукава на верхнем участке направить на рукав.


СБОРКИ



Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам указанных для собирания деталей. Строчки собирания прокладываются на 3 мм выше и ниже линии шва (но если на материале остаются следы от прокола иглой, то строчки прокладываются по припуску с расстоянием между ними 5–6 мм). Оставить длинные концы ниток в начале и конце строчек. Прервать строчки в местах пересечения линии сборки швами детали, чтобы швы не соблакивались.



Вколоть булавку у одного конца участка сборки. Закрепить концы ниток за головку булавки. Сосборить срезы или участки срезов до указанной длины; равномерно распределить сборки.



Сколоть булавками срезы соединяемых деталей, располагая булавки перпендикулярно собранному срезу. Установить нормальное натяжение нити и длину стежка на швейной машине. Стачать срезы деталей, вынимая булавки по ходу движения иглы швейной машины. Удалить временные строчки собирания и, при необходимости, приутюжить шов.

ПАРКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА ●●●

Размеры 98–134.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Искусственная кожа, ширина 140 см						
1,30 м	1,40 м	1,50 м	1,55 м	1,65 м	1,80 м	1,90 м



Дополнительно: клеевой прокладочный материал (например, флизелин LE 420), 1 разъемная застежка-молния длиной 40–45–45–50–50–50–55–55 см, 4 люверса, лента велкро, 6 фиксаторов с двумя отверстиями для шнура, эластичный шнур (для кулисок по талии, низу и капюшону), эластичная тесьма шириной 2,5 см (для манжет), 4 специальные круглые прокладки для усиления области люверсов.

РАСКРОЙ

- 1 перед
- 1а подборт
- 2 спинка
- 2а обтачка низа спинки
- 3 рукав
- 4 боковая часть капюшона и подкладки капюшона
- 5 клапан и подкладка клапана

Важно! Скопировать отдельно детали 1а и 2а с деталей 1 и 2 по указанным на выкройках линиям. Подрезать правую часть переда 1 по указанной линии. Подрезать левый подборт 1а по указанной линии. Разрезать деталь 3 по указанной линии, чтобы получить верхнюю и нижнюю части рукава 3. Подрезать деталь 4 по указанной линии, чтобы получить правую боковую часть капюшона 4. Подрезать подкладку боковой части капюшона 4 по указанной линии, чтобы получить левую боковую часть подкладки капюшона 4.


ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ

- 6 – нагрудный карман-портфель (2 детали): длиной 14,75–15,5–16,5–17,25–18–18,75–19,5 см (длина включает припуск к верхнему краю кармана 2,5 см), шириной 11–11,5–11,5–12–12–12,5 см;
- 7 – боковая деталь нагрудного кармана (2 детали): длиной 35,5–37–39,5–41–43–44,5–46,5 см, шириной 3 см;
- 8 – подкладка левого кармана в боковом шве (2 детали): длиной 10–11,25–12,5–13,5–14,75–15,5–16,25 см, шириной 12–12,25–12,5–13–13,25–13,5–13,5 см;
- 9 – подкладка правого кармана в боковом шве (2 детали): длиной 10–11,25–12,5–13,5–14,75–15,5–16,25 см, шириной 16–16,25–16,5–17–17,25–17,5–17,5 см;
- 10 – обтачка левого борта (1 деталь): длиной 41–44–46,5–49,5–52–54,75–57,5 см, шириной 5,25 см;
- 11 – обтачка правого борта (1 деталь): длиной 41–44–46,5–49,5–52–54,75–57,5 см, шириной 1,25 см;
- 12 – обтачка левой стороны застежки капюшона (1 деталь): длиной 5,5 см, шириной 5,25 см;
- 13 – обтачка правой стороны застежки капюшона (1 деталь): длиной 5,5 см, шириной 1,25 см;
- 14 – обтачка низа переда (2 детали): длиной 9–9–9,5–9,5–10–10–10,5 см, шириной 2,5 см;

- 15 – центральная часть капюшона и подкладки капюшона (2 детали): длиной 39–40,25–41,5–43–44,5–46–47,5 см, шириной 8 см;
- 16 – кулиска (1 деталь): длиной 64,25–66,25–68,25–70,25–72,25–74,25–76,25 см, шириной 3 см;
- 17 – обтачка шлицы спинки (2 детали): длиной 7,5–7,5–7,5–8,5–8,5–8,5–8,5 см, шириной 1,5 см;
- 18 – манжета рукава (2 детали): длиной 23–23,5–24–24,5–25–25,5–26 см, шириной 6 см.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

- Разложить детали на искусственной коже в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.
- Продублировать прокладкой детали и участки деталей, отмеченные серым цветом на планах раскладки. Продублировать специальными круглыми прокладками места расположения люверсов с изнаночной стороны деталей.



9a



ПОШИВ**Карманы в боковых швах**

1. Наложить подкладку левого кармана **8** на левую часть переда **1** по разметке и обтачать вход в карман, прокладывая строчку по линии шва между метками. Надсечь припуски шва в концах строчки. Наложить подкладку правого кармана **9** на правую часть переда **1** по разметке и обтачать вход в карман, прокладывая строчку по линии шва между метками. Надсечь припуски шва в концах строчки. Отогнуть подкладку обоих карманов на изнаночную сторону и выправить швы обтачивания.

2. С изнаночной стороны наложить вторые части подкладки карманов **8** и **9** и стачать срезы подкладки карманов.

3. Стачать срезы рельефов **A** переда и спинки **2** так, чтобы входы в карманы остались открытыми. Выполнить короткие поперечные закрепки в концах карманов. Приколоть подкладку карманов к соответствующим частям переда.

Основные детали

4. Стачать средние срезы спинки от горловины до шлицы. Надсечь припуск шва в конце строчки у метки, настрочить средний шов спинки от горловины до надсечки.

5. Стачать плечевые срезы **G** переда и спинки. Швы настрочить по спинке.

Кулиски

6. Заутюжить припуски по всем срезам кулиски **16** на изнаночную сторону. Застрочить передние концы кулиски. Заутюжить кулиску вдоль посередине лицевой стороной наружу, совмещая продольные сгибы; заметать сгибы. На изнаночную сторону изделия наложить кулиску совмещенными сгибами – к верхней линии разметки **D** и настрочить в край, соединяя все слои (таким образом, получена отлетная кулиски, настроенная на изделие одной строчкой).

7. Проложить отделочную строчку по изделию по продольной и поперечным передним линиям **D**, отгибая кулиску, чтобы не попала под строчку.

Карманы-портфели

8. Наложить по разметке выкройку нагрудного кармана-портфеля **6** (без припусков на швы по всем срезам) на лицевую сторону каждой части переда и обвести контуры выкройки.

9. Заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить.

10. Припуски по верхним краям боковой детали нагрудного кармана **7** подрезать. Притачать одну сторону боковой детали нагрудного кармана к боковым и нижнему срезам кармана. Отогнуть боковую деталь на изнаночную сторону, выправить шов притачивания.

11. Открытые продольные срезы боковой детали кармана заутюжить на изнаночную сторону и настрочить сгибы по линиям разметки кармана на перед за несколько приемов так, чтобы кулиски не попала под строчки.

12. Заложить боковую деталь кармана складками и закрепить их у верхних концов кармана поперечными закрепками.

13. Отрезать кусок эластичного шнура нужной длины.

Продеть шнур в кулиску. На концы шнура надеть фиксаторы и убрать концы шнура внутрь кулиски, закрепляя их у передних концов кулиски.

Клапаны карманов

14. Сложить клапан **5** и подкладку клапана **5** лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней сторонам. Подрезать излишки шва обтачивания. Вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Приутюжить и сметать верхние срезы клапана. Проложить отделочную строчку по обтаченным краям клапана. Проложить отделочную строчку на расстоянии 2 см от линии верхнего шва клапана.

15. На лицевую сторону переда наложить клапан внешней стороной вниз, обработанными краями вверх, на расстоянии 1 см выше верхнего края кармана, и притачать. Подрезать шов до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов притачивания клапана на расстоянии 7 мм.

Обтачки шлицы

16. Стачать продольные задние средние срезы частей обтачки шлицы **17** от верхних срезов до контрольной метки (контрольную метку перенести с выкройки спинки). Шов надсечь к концу строчки и разутюжить. Наложить обтачку шлицы лицевой стороной на лицевую сторону спинки и обтачать срезы шлицы. Подрезать излишки шва обтачивания, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтаченные края и наметать нижние срезы обтачки на срезы низа спинки. Подогнуть внутренние срезы обтачки на изнаночную сторону и настрочить сгибы на спинку двойной строчкой. Проложить по внешним краям шлицы отделочную строчку на расстоянии 2 мм.

Капюшон и подборта

17. Стачать центральную и боковые части капюшона **15** и **4**. Швы настрочить по центральной части двойными строчками. Аналогично стачать части подкладки капюшона **15** и **4**.

18. Втачать капюшон в горловину **L** изделия, шов заутюжить на капюшон. Притачать подборт **1a** к передним участкам подкладки капюшона по срезам **L**. Надсечь припуски швов горловины в нескольких местах на фигурных участках, а также – в концах строчек притачивания подбортов.

19. Установить люверсы на капюшоне и у низа переда для шнуров кулисок.

Застежка-молния и обтачки бортов

20. Правую часть застежки-молнии наложить/наметать на передний срез **C** правой части переда/капюшона с лицевой стороны, внешней стороной вниз, звеньями – от среза. Припуск шва по переднему срезу капюшона **O** должен выступать за верхний конец застежки-молнии.

21. Левую часть застежки-молнии наложить/наметать по срезу **M** левого подборта/подкладки капюшона с лицевой стороны, внешней стороной вниз, звеньями – от среза. Припуск шва по переднему срезу капюшона **O** должен выступать за верхний конец застежки-молнии.

22. Притачать к обтачкам бортов **10** и **11**, обтачки застежки капюшона **12** и **13** (срезы **L**), швы разутюжить.

23. На лицевую сторону правой части переда/капюшон, поверх застежки-молнии, наложить обтачку **11+13**

X ◀ A10

B10 ▶

9b



лицевой стороной вниз и притачать (используя однорожковую лапку) к срезу **С**, втачивая в шов правую часть застежки-молнии. Отогнуть припуски шва на перед/капюшон, звенья застежки-молнии отогнуть на обтачку и настрочить шов в край.

24. На лицевую сторону левого подборта/подкладки капюшона, поверх застежки-молнии, наложить обтачку **10+12** лицевой стороной вниз и притачать (используя однорожковую лапку) к срезу **М**, втачивая в шов левую часть застежки-молнии. Отогнуть припуски шва на подборт/подкладку капюшона, звенья застежки-молнии отогнуть на обтачку.

Обтачки низа изделия и внутренние детали

25. Стачать поперечные (боковые) срезы обтачек низа спинки **2а** и переда **14**, получая цельные детали для левой и правой сторон изделия. Продольные внутренние срезы обтачек низа заутюжить на изнаночную сторону. Задние средние срезы обтачек спинки застрочить на изнаночную сторону.

26. Притачать передние срезы обтачек низа переда к внутренним срезам подборов (срезы **Н**).

27. На лицевую сторону изделия наложить лицевой стороной вниз подборт/подкладку капюшона/обтачки и обтачать срезы бортов **Р**, передние срезы капюшона **О** и срезы низа изделия **Ж**. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть изделие на лицевую сторону и выправить обтачанные края.

28. Внутренний сгиб обтачек низа настрочить по изделию (начиная строчки у внутренних краев подборов), образуя кулиску низа.

29. Проложить сквозные строчки по продольным линиям **Р** капюшона, образуя кулиску.

30. Отрезать кусок эластичного шнура для капюшона нужной длины и продеть в кулиску капюшона. Вытянуть концы шнура через люверсы на лицевую сторону, надеть фиксаторы. Опять продеть в люверсы передние концы шнура, вывести их на изнаночную сторону и приколоть у поперечных концов кулиски. Настрочить поперечные концы кулиски сквозными строчками, фиксируя передние концы шнура.

31. Отрезать кусок эластичного шнура для низа парки нужной длины и продеть в кулиску от одного борта до

другого, через шлицу на спинке. Вытянуть концы шнура через люверсы на лицевую сторону, надеть фиксаторы. Опять продеть в люверсы передние концы шнура, вывести их на изнаночную сторону и приколоть у передних концов кулиски. Настрочить передние концы кулиски сквозными строчками, фиксируя передние концы шнура.

32. Срез **Л** горловины подкладки капюшона подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов втачивания капюшона.

33. Проложить отделочные строчки по краям бортов, по нижним углам бортов до передних строчек кулиски, по переднему краю капюшона.

34. Настрочить шов притачивания обтачки **10+12** к левому подбарту сквозной двойной отделочно-закрепляющей строчкой, прокладывая ее с лицевой стороны изделия.

Рукава

35. Стачать локтевые срезы рукавов, настрочить швы двойными строчками по верхним частям рукавов. Обработать передние швы рукавов.

36. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные метки. Настрочить швы двойными строчками по проймам.

Манжеты рукавов

37. Стачать каждую манжету рукава **18** в кольцо по поперечным срезам. Заутюжить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу.

38. Отрезать для каждой манжеты по куску эластичной тесьмы длиной по 15–15,5–16–16,5–17–17,5–18 см плюс припуски на швы. Стачать тесьму в кольцо. Расположить тесьму внутри манжеты и сметать срезы манжеты. Проложить сквозную машинную строчку посередине вдоль манжеты, растягивая тесьму.

39. Притачать, растягивая, манжеты к низу рукавов.

Завершение обработки

40. Отрезать три куса ленты велкро длиной по 7 см и один кусок ленты велкро длиной 5 см. Настрочить жесткие части ленты велкро большего размера на правую часть переда вдоль застежки-молнии, меньшего размера – на правую сторону застежки капюшона. Мягкие ответные части ленты велкро настрочить со стороны обтачки левого борта и подкладки капюшона соответственно.

✂ B10

C10 ▶

9c



ПОДПИСИ НА ВЫКРОЙКАХ

R.V.DR. 5 = напр. нити основы 5

stiklijn 2 = линия строчки 2

beleglijn 2a = обтачка низа спинки 2a

M.A. R.V.DR. 2 = ср. лин. спинки, напр. нити основы 2

split 2 = шлица 2

R.V.DR. 4 = напр. нити основы 4

stiklijn 4 = строчка 4

nestel 4 = люверс 4

afkniplijn rechts buiten 4 = правую бок. часть капюшона 4 подрезать по этой линии

M.V. 4 = пер. ср. линия

doorkniplijn 3 = разрезать по этой линии

R.V.DR. 3 = напр. нити основы 3

voor 3 = к переду 3

M.V. 1 = ср. лин. переда 1

zaklijn 1 = местоположение нагрудного кармана 1

stiklijn, afkniplijn beleg links = линия строчки, левый подборт подрезать по этой линии


zakingang = вход в карман

stiklijn 1 = линия строчки 1

beleglijn 1a = подборт 1a

afkniplijn rechts, R.V.DR. 1 = правую часть переда подрезать по этой линии, напр. нити основы 1

nestel 1 = люверс 1



C10

D10

9d

